

Tjekliste til reduktion af halebid

Ved hængende hale eller hale trykket ind til krop (hos 10 % af grisene i stien), eller ved grise med halebid

FOKUS PÅ	TJEK STRAKS I STIEN	AKTION
TRIVSEL GRISE	· Halebid · Øget aktivitet - grise der hænger i gummistøvlerne · Manglende ædelyst · Nedstemthed · Sygdom	· Udtag grise med halebid fra stien (om nødvendigt til sygesti) eller mærk dem op, så de let kan følges · Behandl halebidte grise i samråd med dyrlægen · Observer stien og udtag evt. halebider: gris der er mere aktiv/rastløs, jager de andres haler, har blod i hovedet · Udtag eller separer grise af "avlslinie" (polte + galtgrise) · Behandl sygdom i samråd med dyrlæge · Ved øget aktivitet kan tildeling af sliksten/mineraler virke dæmpende
FODER	· Tomme foderkasser · Stop / bro i automat · For få ædepladser – kø ved automater	· Fyld tomme foderkasser op · Rens evt. broer · Indsæt flere foderkasser – eller neddel grisene
VAND	· For lavt vandtryk · Tilsvinede vandkopper · For få vandkopper/-ventiler – kø ved vand	· Reparer defekte vandkopper · Rengør snavsede vandkopper · Opsæt mere vand – eller neddel grisene
NÆRMILJØ	· Træk og kulde: grisene fryser, klumper sig sammen · Varme og fugt: grise tilsvinede, ligger i gøde-areale · Temperatursvingninger/omskift i vejret · Dårlig generel stihygge inkl. lejeareal · For lidt lys · Jordstråler eller statisk krybestrøm	· Etabler læ vha. halmballer, skillevæg, port eller overdækning. Gør det i god tid ved omskift i vejret · Sæt vindfang/vinterstrimler på udgang til udeareal · Øg luftskiftet, etabler overbrusning/sølebad, øg overbrusningsfrekvens · Strø op med rigelig og tør strøelse · Udmugning og skrabning · Tjek lysintensitet og timer lyset er tændt · Kontakt elektriker
BELÆGNING	· For store eller for mange grise pr. sti	· Neddel grisene eller flyt til større sti
BESKÆFTIGELSE	· Mangel på grovfoder af god kvalitet · Mangel på nyt friskt beskæftigelsesmateriale	· Fjern rester af gammelt grovfoder og tildel nyt · Opsæt flere grovfoderhække eller tildel flere steder i stien · Tildel beskæftigelsesmateriale, der kan bides i og ødelægges – reb, grene, juletræer eller lign.